

## Como remover vírus de pendrive que converte arquivos e pastas em atalhos


Seguindo estes passos evita a formatação e perda dos dados presentes na sua pendrive.

Uma nova praga tem perturbando a vida dos utilizadores. Trata-se de um vírus que infecta a pendrive e converte documentos e programas em atalhos. Tal actividade impede que o utilizador abra qualquer coisa e muitas vezes leva a uma atitude desesperada: a formatação da unidade removível.

A solução do problema não é tão complicada e pode poupar algumas dores de cabeça. Primeiro, vale salientar que o vírus não apaga nenhum arquivo da pendrive. Esta praga apenas oculta documentos e cria atalhos falsos, por isso, mantenha a calma.


Agora que sabemos que os arquivos, em teoria, estão no pendrive, devemos verificar se o problema em questão está relacionado ao vírus. Para averiguar se seus arquivos continuam na unidade, veja se no ícone da pendrive (disponível em “Meu Computador”) o espaço utilizado continua idêntico ao que era anteriormente.

Com o botão direito do rato em cima do ícone da pendrive clique em **Propriedades**.




Se receber a informação que a unidade está vazia, então é possível que o vírus que contagiou a pendrive seja outro.


Se o espaço utilizado corresponder ao que tinha antes de apanhar o vírus, a execução dos passos seguintes deverá resolver seu problema.



Este vírus também costuma alterar o ícone da pendrive, passa a ver uma pasta de arquivo em vez do habitual ícone de armazenamento.



Abra o Prompt de Comando (item presente no “**Menu Iniciar**” dentro da pasta “**Acessórios**”)




Outra forma de aceder é clicar no “**Menu Iniciar**” e digitar **cmd** no espaço que diz “**Procurar programas e ficheiros**” e dê **Enter**



Agora digite o seguinte comando:

**attrib -h -r -s /s /d M:\\*.\***

e dê **Enter**



Nota: a letra “**M**” deve ser substituída pela letra atribuída à sua pendrive.


Seguidamente abra a sua pendrive e elimine os atalhos e ficheiros criados pelo vírus.

Na imagem ao lado tudo o que está na pendrive é para eliminar, os ficheiros importantes foram previamente guardados.

Este vírus cria:


- um clip de vídeo com o nome "X";
- vários atalhos na raiz da pendrive;
- 2 ou 3 aplicações/executáveis (que podem variar no nome);
- um ícone (uma pasta) com um nome aleatório (jEH no caso ao lado);
- um ficheiro de nota "**autorun.inf**" que é o executável que propaga o vírus ao se introduzir a pendrive num computador .

**Eliminar todos estes atalhos e ficheiros e mais algum que lhe pareça suspeito.**




Finalmente tem a sua pendrive limpa agora pode alterar o ícone da pendrive:

- Com o botão direito do rato em cima do ícone da pendrive clique em **Propriedades**.



Escolha o separador **"Personalizar"** e escolha **"Restaurar Prédefinição"**



Pode agora ejectar a pendrive do computador, torne a introduzir e se desta ao abrir não aparecer o **"autorun.inf"** a sua **pendrive** foi desparasitada.